校内邮箱使用说明

目 录

1、登录方式 …… 2

» 1.1 通过邮箱登录页面登录 …… 2

» 1.2 通过“i 惠园”信息平台单点登录 …… 3

2、在学校微信企业号中收发邮件 …… 5

3、通过客户端收发邮件 …… 7

» 3.1 电脑客户端配置方法（Windows 系统）…… 7

» 3.2 电脑客户端配置方法（iOS 系统） …… 14

» 3.3 移动客户端（手机、pad）配置方法 …… 19

4、修改密码 …… 26

5、找回密码 …… 29

6、邮箱英文版 …… 30

校内邮箱使用说明

我校邮件系统为学校各单位及师生员工个人提供 uibe.edu.cn 域名下的电子邮箱，为用户发送、接收电子邮件提供服务。

在编教职员工入职、学生入校后，可通过登录学校“i 惠园”信息平台（i.uibe.edu.cn）来自动激活。邮箱名为职工号 / 学号 @uibe.edu.cn，初始密码为 Maoda 身份证号后六位（例如：如果身份证号后六位为 121314，则初始密码为 Maoda121314）。教职工登录邮箱后可以联系邮箱管理员，命名并添加一个邮箱别名（例如：教职工姓名全拼）。

下面简要介绍学校邮件系统的若干常见问题。

1、登录方式

» 1.1 通过邮箱登录页面登录

在浏览器地址栏中输入：mail.uibe.edu.cn，输入邮箱名（或别名）和密码，即可登录。首次登录的用户需按系统提示修改初始密码。

» 1.2 通过“i 惠园”信息平台单点登录

教职工及学生可通过“i 惠园”信息平台中“未读邮件”进入个人邮箱的验证界面，输入邮箱账号及密码即完成单点登录的配置，再次登录无需重新输入邮箱账号及密码。

步骤一，登录“i 惠园”信息平台，点击“未读邮件”按钮。

步骤二，出现“快捷登录验证”页面，点击“去验证”按钮。

步骤三，在弹出的页面上填写完整邮箱的帐号（包含 @uibe.edu.cn）

和密码，点击“登录”，即可成功绑定邮箱。

注意：如果在邮箱 web 页面修改密码后，通过“i 惠园”信息平台单点登录时，需要重复以上步骤进行重新绑定。

2、在学校微信企业号中收发邮件

关注学校微信企业号，在“我的邮件”中绑定邮箱帐号和密码，即可在“我的邮件”中实时接收来信提醒，实现微信上收发邮件。

步骤一，打开“对外经济贸易大学”企业号，找到“我的邮件”，出现“快捷登录认证”，点击“确认”。

步骤二，在弹出的页面中输入完整的邮件帐号（含 @uibe.edu.cn）和密码，确认“登录”。

步骤三，登录成功后进入邮箱，查看邮件，进行邮件收发。

注意：如果对邮箱密码进行了修改，通过学校微信企业号“我的邮件”登录邮箱时，需要重复以上步骤进行重新绑定。

2021年1月27日
18:20
快捷登录认证
确认

对外经济贸易大学校园邮箱
@uibe.edu.cn
密码
记住登录状态
登录
关于贸大 | 服务条款
Copyright © 2021 Tencent Inc. All Rights Reserved.

对外经济贸易大学校园邮箱
您好,
收件箱 1
文件夹
记事本
联系人
中转站
设置
uibe.edu.cn - 退出

3、通过客户端收发邮件

邮件系统支持使用客户端收发邮件，具体配置方法如下：

注意：配置客户端之前先确认邮箱帐号密码可以正常在网页端登录。

如果是首次使用校园邮箱，需先登录网页端修改密码，再设置客户端。

收发信服务器地址如下：

国内用户，选择 IMAP 协议：

接收邮件服务器：imap.uibe.edu.cn(端口 143)，使用 SSL 端口号 993

发送邮件服务器：smtp.uibe.edu.cn(端口 25)，使用 SSL 端口号 465

海外用户可使用以下服务器，选择 IMAP 协议：

接收邮件服务器：hwimap.exmail.qq.com，使用 SSL 端口号 993

发送邮件服务器：hwsmtp.exmail.qq.com，使用 SSL 端口号 465

» 3.1 电脑客户端配置方法（Windows 系统）

1）以 Foxmail7.2 版本为例

步骤一，安装 Foxmail 完毕后，打开，点击“新建帐户”。

步骤二，输入校园邮箱用户名及密码，注意电子邮件地址需要写全（职工号 @uibe.edu.cn）。点击“创建”新帐户。



步骤三，帐户自动创建成功，可收发邮件。





完成后，可以点击右上角按钮，在“系统设置”窗口，“帐户”中的标签中查看“服务器”信息。



注意：如果 Foxmail 中已有邮箱帐户，请保留原来帐户，新建一个单独的帐户。

点“文件”菜单，点击“新建帐户”。

步骤一，打开 Foxmail 软件，点击“新建”按钮。





然后，按前述设置即可。

步骤二，完成后，可以点击右上角按钮，在“系统设置”窗口，“帐户”中的标签中查看“服务器”信息，确定设置正确。

2）以 Outlook 软件为例

步骤一，启动 Outlook，进入 Outlook。



步骤二，点击添加账户：输入用户相关信息，注意电子邮件地址需要写全（职工号 @uibe.edu.cn）。



步骤三，系统自动配置账户。



步骤四，等待几分钟后，即可自动完成。



注意：如果 Outlook 中已有邮箱帐户，请保留原来帐户，新建一个单独的帐户。

点“文件”菜单，点击“添加帐户”。

然后按前述操作即可。

3）Win10 自带客户端

步骤一，选择电子邮件和账户，点击“添加账户”——选择高级安装程序。



步骤二，选择 pop 或者 imap 账户。

» 3.2 电脑客户端配置方法（iOS 系统）

1）苹果电脑自带邮件客户端，以 MakBookAir 邮件 10.3 版本为例

步骤一，打开电脑自带邮件客户端，点击邮件 -- 添加账户 – 选择“其他邮件账户”，点击“继续”。



步骤二，输入校园邮箱用户名及密码，注意电子邮件地址需要写全（职工号 @uibe.edu.cn），点击“登录”。

步骤三，填写 imap 协议设置，点击“登录”。

步骤四，配置成功，点击“完成”。





2）苹果电脑 Foxmail 客户端，以 FoxmailforMac1.2.0.89299 版本为例

步骤一，点击 Foxmail 客户端，点击 Mail 企业邮箱。

步骤二，输入校园邮箱用户名及密码，注意电子邮件地址需要写全（职工号 @uibe.edu.cn）。点击“继续”，点击“好”，账号配置完成。



以上配置步骤为系统默认的客户端配置，采用 imap 协议，使用的邮件服务器地址是腾讯官方的地址。（推荐，最为方便简单。）

» 3.3 移动客户端（手机、pad）配置方法

1）苹果移动端

步骤一，打开苹果手机设置 ---- 密码与账户 ---- 添加帐户。

步骤二，在打开的页面中选择其他 ---- 添加邮件帐户。

步骤三，在出现的页面中输入自己的邮箱账号与密码后，点击“下一步”。

步骤四，在出现的页面中选择 IMAP 协议，并按下图将收、发件服务器信息填写完整。

（注：用户名一定要填写完整的账号：职工号 / 学号 + 域名，如 02021@uibe.edu.cn）

步骤五，在出现的页面中点击“SMTP”，进入发件服务器设置。

步骤六，在出现的页面中修改图中红框框选的内容。

步骤七，填写完成后，点击“完成”，在出现的页面中点击“存储”。



2）安卓移动端

步骤一，点击安卓手机中自带的邮件 APP。

步骤二，在弹出的页面中选择“其他”。

步骤三，输入自己的邮箱账号与密码后，点击登录。

步骤四，在弹出的页面中选择 IMAP 协议。

步骤五，邮箱帐户设置。

（1）用户名密码

用户名：邮箱账号（完整的账号：职工号 / 学号 + 域名，如 02021@uibe.edu.cn）

密码：邮箱密码

（2）按下图将收、发件服务器信息填写完整

如SMTP服务器出现“要求登录”选项，则需要勾选，用户名和密码与（1）相同。

以上设置完成后，点击下一步即可完成安卓系统邮箱设置，随后进入邮箱的“收件箱”页面。此时您可以看到邮件被自动同步到手机客户端。

4、修改密码

用户如需修改密码，可登录邮件系统，通过“设置—帐户—帐户安全—修改密码”进行操作。

密码需满足以下要求：

① 同时包含大写字母、小写字母和数字。

② 密码长度为 6-32 个字符。

③ 不包含账户信息与空格（即不能包含账号、域名 uibe 与空格）。

④ 不是常见密码（即不能出现 ABC，abc，123456，0000 等）。

5、找回密码

“i 惠园”信息平台中维护的个人手机号会自动同步并绑定到邮箱，因此如果在“i 惠园”信息平台中已经维护了手机号，即可直接点击找回密码。

如果在“i 惠园”信息平台中未维护手机号，首先需通过网页登录邮箱进行手机号绑定。登录邮箱，进入设置——帐户，填写手机号，点击“保存更改”，即可通过手机号找回密码。



找回密码步骤一，在邮箱登录页面点击忘记密码。

找回密码步骤二，跳转页面找回密码。

找回密码步骤三，通过手机验证码重置密码。

找回密码步骤四，重置完成，即可返回登录。

6、邮箱英文版

邮箱支持英文版登录及使用，英文版链接位置如下图：

点击“English”，如下所示，输入用户名（xxx@uibe.edu.cn）、密码即可进入邮箱英文版页面。